

## 「いきなり PDF Ver.10」シリーズ セットアップ手順書

本手順書は、グループポリシーを使用したソフトウェア配布およびライセンス管理について記述しています。以下の項目をご確認いただき、インストールを行なってください。

## 目次

1. 事前準備	1
1-1. ライセンス管理ページの作成【重要】	1
1-2. 接続許可	1
1-3. コンポーネントの準備	2
2. インストール方法	3
2-1. グループポリシーを使用したソフトウェア配布	3
3. ライセンス管理方法	6
4. アップデート方法	6

## 1. 事前準備

### 1-1. ライセンス管理ページの作成【重要】

本製品は、インストール時にライセンス認証（アクティベーション）をすることで、ご購入いただいたライセンス数の管理を行なっています。

お客様にて認証数の確認や更新等の管理ができる、ライセンス管理ページをご用意していますので、下記手順に沿ってお客様専用のページを作成してください。

※ライセンス認証の必要がないプログラムをご利用いただいている場合は、本操作は必要ありません。

#### 【手順】

1. 下記ページにて、製品の登録を行ないます。

シリアル番号（英数字 21 桁の文字列）は、ライセンス認証で利用する番号をご使用ください。

<製品の登録ページ>

<https://www.sourcenext.com/users/mypage.html>

2. ライセンス管理ページにログインします。

<ライセンス管理ページ>

<https://www2.sourcenext.com/mypage/p/login>

※ログイン時の ID、パスワードは、「ソースネクスト・アカウント」と同一です。

※ライセンス認証前の状態の場合、ログイン後に表示されるページの「ライセンス一覧」に該当製品シリアルが表示はされません。

認証完了後、ライセンス管理ページご利用シリアルの一覧が表示されます。

以上でライセンス管理ページの作成は完了です。

なお、セットアップ完了後、別のパソコンへ本製品をインストールする場合やパソコンをリカバリする場合は「3. ライセンス管理方法」をご確認ください。

### 1-2. 接続許可

ファイアウォール・プロキシサーバー環境でインターネットアクセスを行なっている場合は、下記 URL への接続許可を行なってください。下記 URL へ接続が行なえないとライセンス認証が行えないため、本製品をご使用いただくことができません。

#### 【該当 URL】

<https://www2.sourcenext.com/snrmcapi/ca/>

<https://ftp.sourcenext.co.jp/>

※上記ページにアクセスすると、メンテナンス画面や「ページが見つかりません」という画面が表示されますが、正常にご利用いただけます。予めご承知置きください。

### 1-3. コンポーネントの準備

インストール先のパソコンに、以下のコンポーネントを事前にインストールしておいていただく必要があります。各コンポーネントは、下記をご確認ください。

<必要コンポーネント>

下記コンポーネントは、本製品のインストーラー内の「MS\_msi」フォルダに保存されています。

コンポーネント	フォルダ名
(32bitOS 用) Microsoft Visual C++ 2015-2019 再頒布可能パッケージ	「Microsoft Visual C++ 2015-2019 再頒布可能パッケージ (x86)」
(64bitOS 用) Microsoft Visual C++ 2015-2019 再頒布可能パッケージ	「Microsoft Visual C++ 2015-2019 再頒布可能パッケージ (x64)」

※「MS\_msi」フォルダは、ダウンロード版の場合は[program] – [InstallData] – [Setup]の順にフォルダを展開した先に、CD-ROM 版の場合は、[InstallData] – [Setup]の順にフォルダを展開した先に存在しています。

下記コンポーネントは Microsoft 社のサイトから取得します。

コンポーネント	取得先 URL
.NET Framework 4.6.2 以上 (スタンドアロンのインストーラー)	<a href="https://dotnet.microsoft.com/ja-jp/download/dotnet-framework/net462">https://dotnet.microsoft.com/ja-jp/download/dotnet-framework/net462</a> ※Microsoft 社のサイトが開きます。

## 2. インストール方法

### 2-1. グループポリシーを使用したソフトウェア配布

本製品は Active Directory のグループ ポリシーを使用してソフトウェアの配布を行なうことが可能です。グループポリシーを使用したソフトウェア配布方法の詳細については、Microsoft 社へご確認ください。なお、グループポリシーで本製品を配付する際には、デスクトップバージョンの Windows Server のみに対応しています

本製品をグループポリシーを用いてリモートでインストールする場合、本製品のインストーラーから配布可能な形式 (msi ファイル) に変換いただく必要があります。本作業は管理者権限を持つアカウントにて実行してください。

1. インストールされるパソコンのビット数 (32bit または 64bit) を確認します。
2. 本製品のインストーラーファイルをデスクトップにコピーします。

・ 32bit の場合


[program] – [InstallData] – [Setup] – [INSTALL]

・ 64bit の場合

[program] – [InstallData] – [Setup] – [INSTALL64]


※CD-ROM の場合は、[InstallData]フォルダから進みます。

3. コピーされたファイルのショートカットファイルを作成します。
4. 作成されたショートカットファイルのプロパティを開きます。



5. 開いたプロパティの「リンク先」を選択します。

6. 「リンク先」の末尾に半角スペースを入力し、「/a」の二文字を追加します。




7. OK ボタンをクリックします。

8. 作成されたショートカットファイルを実行します。

9. インストーラーが実行されますので、画面に沿って進めます。

10. 下図のようなインストール先を確認する画面が表示されますので、デスクトップなど、わかりやすい場所を指定します。



11. インストールボタンをクリックしてください。完了画面が表示されましたら、完了ボタンをクリックします。

1 2. インストール先に指定したフォルダに下記ファイルが作成されたことを確認します。

No	OS	作成されるファイル・フォルダ
1	32 ビット OS の場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「program files」</li> <li>・「IPDFPKG.msi」</li> <li>・「Fonts」</li> </ul>
2	64 ビット OS の場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「Program Files 64」</li> <li>・「IPDFCOM64.msi」</li> <li>・「Fonts」</li> </ul>

1 3. 事前準備で作成したファイル・フォルダをサーバー側の任意のフォルダ（グループポリシーで利用するフォルダ）にコピーします。

<コピーするファイル・フォルダ>

No	OS	コピーするファイル・フォルダ
1	32 ビット OS の場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「program files」</li> <li>・「IPDFPKG.msi」</li> <li>・「Fonts」</li> </ul>
2	64 ビット OS の場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「Program Files 64」</li> <li>・「IPDFCOM64.msi」</li> <li>・「Fonts」</li> </ul>

以上で「いきなり PDF」の設定は完了です。

グループポリシーの設定を行ない、ソフトウェア配布を行なってください。

なお、Windows Server2019 をご利用の場合は、共有フォルダへのアクセスをドメイン名に変更した上で配付してください。

#### 【ライセンス認証について】

インストール完了後、製品起動時に認証画面が表示されます。

ソースネクスト・アカウントでログインいただき、シリアル番号を入力しライセンス認証を行ってください。

なお、ライセンス認証の必要がないプログラムをご利用いただいている場合は、インストール完了後、各クライアント PC の下記フォルダ内に「LS.DAT」ファイルを配置してください。

「LS.DAT」ファイルは、CD-ROM の「Setup.exe」と同階層にあります。

C:\¥Program Files¥SOURCENEXT¥IkinariPDF

### 3. ライセンス管理方法

別のパソコンへ本製品をインストールする場合やパソコンをリカバリする場合、登録済みのライセンス情報を削除する必要があります。

下記の手順に沿って、操作を行なってください。

※ライセンス認証の必要がないプログラムをご利用いただいている場合は、本操作は必要ありません。

#### 【手順】

1. 「エントリー情報の確認と変更ページ」ページへログインします。

<https://www2.sourcenext.com/mypage/p/login>

2. 一覧からエントリー情報を削除したいシリアル番号の「詳細」を選択します。
3. 「登録を取り消す」を選択します。

上記手順でエントリー情報を削除した後に、本製品を別のパソコンや、リカバリ後のパソコンで認証することができるようになります。

### 4. アップデート方法

下記ページにアクセスいただき、製品アイコンを選択してください。

「アップデート」より最新版のアップデートを取得いただき、最新版にアップデートをおこなってください。

#### 【ソースネクスト マイページ】

<https://www.sourcenext.com/users/action/utop>

なお、アップデート公開のご連絡は、公開時に製品登録いただいたメールアドレス宛てにご案内を行なっています。